





Aktivointiohje


Paikallinen lisenssi

Asennus luo työpöydälle käynnistyskuvakkeen **Tocoman BIM3**. Käynnistä sovellus tupla klikkaamalla sovellus kuvaketta.




Kun ohjelma on avautunut profiilin käynnistysvalikkoon (alla), niin aktivoinnin käynnistys löytyy ohjelman oikeasta yläkulmasta. Klikkaa hiirella kohtaa **“Activate license”**.





Ohjelma näyttää mukana tulevan 3 pv evaluointi lisenssin tilanteen. Jatka aktivointiin valitsemalla **“Activate your license”**.



Täytä rekisteröintilomakkeeseen omat tietosi ja valitse lopuksi **Register**.

TOCOMAN ACTIVATION

User Registration

Enter your contact information below to register your license.

Full Name: Matti Meikäläinen

Email: matti.meikalainen@yritys.fi

Company: Yritys Oy

Phone: +35812345678


Country: ▼

Proxy Settings... Register

TOCOMAN 11.1.18293.2

Contact Sales < Back Cancel

Rekisteröinnin jälkeen ikkunaan tulee ilmoitus hyväksytystä rekisteröinnistä. Jatka valitsemalla **“Next >”**, niin pääset seuraavaan vaiheeseen.



TOCOMAN ACTIVATION

User Registration

Enter your contact information below to register your license.

Full Name: Matti Meikäläinen


Email: matti.meikalainen@yritys.fi

Company: Yritys Oy

Phone: +35812345678

Country: ▾


Proxy Settings... Register

 Customer kimmo.pere@tocoman.com was updated successfully.


TOCOMAN 11.1.18293.2

Contact Sales < Back **Next >**


Poista evaluointi/trial -lisenssi "Activation key" -kentästä ja syötä tilalle yrityksesi Tocoman BIM3 Aktivointi-avain. Aktivoi avain valitsemalla "**Activate license key**".



Aktivoinnin jälkeen siirry seuraavaa vaiheeseen valitsemalla **“Next”**.



Ja näyttöön tulee info lisenssitiedoista ja, että lisenssi on aktivoitu (**Your license is Activated.**). Lopuksi voit valita **Finish**.



Ohjelma on nyt aktivoitu. Voit sulkea Tocoman BIM3 ohjelman ja avata uudestaan.

Kelluva lisenssi

Kelluvan lisenssin aktivointi jatkuu yllä olevan lisenssin syötön jälkeen automaattisesti. Ohjelman tunnistaa aktivointiavaimesta kelluvan lisenssin ja jatkaa aktivointia kysymällä lisenssitiedoston sijaintipolkua (Floating License Database Location:).

The screenshot shows a software window titled "TOCOMAN ACTIVATION" with a standard Windows title bar (minimize, maximize, close buttons). The main content area is titled "Floating License Registration" and contains the following text: "Select the location of the Floating License database and click Register. The location should be specified as a UNC path for MS-Access or XML." Below this, three examples are provided: "Xml example: \\yourserver\\yourshare\\floatlicense.xml", "Ms-Access example: \\yourserver\\yourshare\\floatlicense.mdb", and "SQL Server example: Data Source=localhost;Initial Catalog=qImFloating". There are two input fields: "Floating License Database Type:" with a dropdown menu currently set to "XML", and "Floating License Location:" with a text box and a browse button (three dots). A "Register" button is located below the text box. At the bottom of the window, there is a "Contact Sales" button and navigation buttons "< Back" and "Next >". The TOCOMAN logo and version number "12.0.19136.4" are visible in the bottom left corner.


Kelluva lisenssitiedosto on xml-tiedosto. Ohjelma vaatii polun syöttämisen UNC-polkuna eli esim.. \\palvelimennimi\\jako\\qImFloating.xml.



-painikkeen takaa voit myös valita polun omasta verkkoympäristöstäsi.

Lopuksi valitse **Register** ja **Finish**.

TOCOMAN ACTIVATION



Floating License Registration

Select the location of the Floating License database and click Register.
The location should be specified as a UNC path for MS-Access or XML.

Xml example: \\yourserver\yourshare\floatlicense.xml
Ms-Access example: \\yourserver\yourshare\floatlicense.mdb
SQL Server example: Data Source=localhost;Initial Catalog=qlmFloating


Floating License Database Type:

XML

Floating License Location:

...

Register



You have successfully registered the floating license.

TOCOMAN

12.0.19136.4


Contact Sales

< Back


Finish

Ohjelma on nyt aktivoitu. Voit sulkea Tocoman BIM3 ohjelman ja avata uudestaan.

Kelluvien lisenssien hallintaan on olemassa myös ohjelma **QlmFloatingLicenseViewer**. Ohjelman saat ladattua tocomanin kotisivuilta.



Options -kohdassa annetaan ohjelman lisenssitiedoston polku (Database) ja BIM3 asetukset polku (Settings). Lopuksi valitse OK.



The screenshot shows the 'Options' dialog box with the 'General' tab selected. The dialog has a title bar with a red icon and the text 'Options'. Inside, there are five settings:

- Database Type:** A dropdown menu set to 'Xml'.
- Database Path:** A text field containing '\\. \qlmFloating.xml' with a browse button (...). Below it is the text 'Full path to the Floating License xml file.'
- Settings Path:** A text field containing 'C:\Program Files\Tocoman\Tocoman BIM3\BIM3 1.0.lw.xml' with a browse button (...). Below it is the text 'Full path to the xml settings file.'
- Data Encrypted:** An unchecked checkbox.
- Skin:** A dropdown menu set to 'DevExpress Style'.

At the bottom right are 'OK' and 'Cancel' buttons.

Ohjelman pystyy vapauttamaan lisenssejä tarvittaessa **Release** -toiminnolla. Käytössä olevat lisenssit kone tietoineen näkyvät valkoisella taulukko osalla.

